# Stampa Grafica Cud

Guida all'Istallazione e all'Uso



RICERCA INFORMATICA s.r.l.

# **INDICE**

1. Introduzione	3
2. Descrizione dei programmi	5
Gestione Parametri FTP	5
Stampa dei CUD	6
Tabella riferimenti campi documenti	8
3. Formato grafico Cud	10
3. Istallazione	11
4. Prerequisiti hardware e software	12
5. Tabelle	13



# **INTRODUZIONE**

Il nostro software permette con estrema semplicità, dopo la scelta della stampa in spool, la generazione del modello Cud in formato grafico stampabile in formato A4 o in formato .pdf tramite l'utilizzo di una stampante virtuale.

La procedura consente all'utente di istallare su un pc con il Client Access il software necessario per la generazione della stampa grafica dei Cud. L'installazione verrà eseguita in due fasi:

- 1. Installazione dei programmi residenti su pc
- 2. Installazione dei programmi residenti su iSeries.

Alla fine dell'istallazione potrete accedere al scelta di menù "Menu Generazione Stampa Modello CUD" dell'applicazione presente su iSeries (Fig.1)



(Fig.1 Menù iSeries dell'applicazione)



Sessione A - [24 x 80]       Ela Modifica Visualizza Comunicationi Ationi Einectra 2	. <u>8</u> ×
File       Modifica       Visualizza       Comunicazioni       Azioni       Finestra ?         Image: I	
Selezione Selezione F4=MSG F9=Menu F10=S.I. F12=Prec. F24=A.tasti	
M <sup>A</sup> a 16/035	

(Fig.2 Menù iSeries dell'applicazione)



# **DESCRIZIONE PROGRAMMI**

Nella figura 3 appare la schermata per l'immissione e gestione dei parametri per il trasferimento dati tra PC ed iSeries da cui si può accedere dal punto 01 della figura 2.

I parametri sono così sudditi:

- 1. Utente: il nome Utente con cui accedere alla procedura che si collega su iSeries
- 2. Password: la password dell'Utente
- 3. Libr. Oggetti: il nome della libreria nell'iSeries in cui risiede l'oggetti QPGOBJ (file multimembro con oggetti PC)
- 4. Cartella Elab.: il percorso della cartella PC dove risiede la cartella Transfer
- 5. Avvio Server FTP: "M" per disattivare il Server FTP dopo il trasferimento "A" per non disattivare il Server FTP.

Sess	sione A - [24	x 80]		<u>-8×</u>
File Mi	odifica Visuali: 🏊 🔼 🛲	zza Comunicazio	ni Azioni Hinestra /	
	S000			
			RIOO Menu Generazione Stampa Modello CUD	
	01.	Menu T	ab	
			01. Gestione Parametri FTP	
	02.	Menu		
	03.	Menu	Modifica parametri Ftp	
	04.	Menu		
	0.5	RACIN/2011	Utente	
	05.	Menu	Password	
	06	Monu	libr Orgetti I	
	00.	Meria	Cartella Elab : C:\PROGRAM ELLES\IRM\	
	07.	Menu		
		e.r.a	Avvio Server ftp: M A=Automatico	
	08.	Menu	M=Manuale	
	09.	Menu		
	Sele	zione	F1=Aiuto F3=Uscita F6=Conferma	
	F4=	MSG F		
			F4=MSG F9=Menu F10=S.I. F12=Prec. F24=A.tasti	
MH	a		097033	

5

(Fig.3 Window per l'immissione e modifica dei parametri ftp)

RICERCA INFORMATICA s.r.l.



Stampa dei Cud:

- 1. Codice Azienda: va inserito il codice dell'Azienda per accedere al relativo Spool.
- 2. Codice Documento: il codice identificativo del documento dello Spool da stampare
- 3. Utente: l'Utente delle stampe nello Spool
- 4. Data: la data di emissione del CUD
- 5. Firma: la firma del Datore di Lavoro o responsabile che dovrà firmare i CUD

<b>9 <mark>-</mark> Sessione A - [24 x 80]</b>					_ 8 ×	
File Modifica Visualizza Comunicazioni Azi	oni Finestra ?					
Guida		Stampa mo	dello CUD			
Immettere le sce	lte desider	ate e prem	ere Invio.			
Codice Azienda						
Codice documento						
Stato stampa	Ţ	T=Tutte P=Pronte	S=Salvate C=Congelate			
Utente						
Data						
Firma						
				© RICE	RCA INFORMATICA	
F3=Uscita		F6=Conf	erma			
M <u>A</u> a					07/019	

(Fig.4 Formato guida del programma di stampa)



Sessione A - [24 x 80]				_ 8 ×
File Modifica Visualizza Comunicazioni Azioni Finestra ?				
Lista stampe - Tutte	Stampa mo			
Azienda	otampa mo			
Utente				
Immettere le opzioni e p	remere Invio.			
1=Stampa 4=Cancel.	5=Visualizzaz	ione		
S File Coda	Dati Uten.	<u>Pag. Data/Ora Creaz.</u>	Lavoro	Numer.
QSYSPRT	CUD LASER	220 27/02/06 16:55:26	GP285849	312838
				Fine
E3=Uscita			F12=Prec	edente
M <u>A</u> a				07/003

(Fig.5 Selezione della stampa)



Tabella riferimenti campi documenti:

- 1. Codice: codice identificativo per l'immissione del documento
- 2. Descrizione: si potrà inserire una descrizione personale e dettagliata del documento stesso
- 3. Generatore: verrà inserito il nome del programma per la generazione del CUD per l'anno successivo

🛡 <mark>-</mark> Sessione A - [24 x 80]		_ 8 ×
File Modifica Visualizza Comun	icazioni Azioni Finestra ?	
Gestione	Riferimenti campi Documenti	
1=Gestion	e Campi 2=Modifica Docum. 4=Cancellaz. 5=Visu	al.
S Codice No	me Documento	
CUD M		
<b>—</b>	Immissione Riferimenti campi Documenti	
	Codice:	
	Descrizione	
	Generatore:	
	F6=Conferma 12=Precedente	
		Fine
F3=Uscita	F6=Immissione	
M <mark>A</mark> a		09/030

(Fig.6 Window di immissione parametri del documento)



- 1. Progressivo: numero progressivo che il programma genera automaticamente
- 2. Pagina: il numero di pagina del CUD
- 3. iSeries Riga: la riga del documento presente nello spool
- 4. iSeries Posizione: la posizione del campo del documento presente nello spool
- 5. iSeries Lunghezza: la lunghezza del campo del documento presente nello spool
- 6. PC Riga: la riga del formato grafico del CUD
- 7. PC Posizione: la posizione del campo nel formato grafico del CUD
- 8. PC Lunghezza: la lunghezza del campo nel formato grafico del CUD (per tale valore si consiglia di riportare quello dell'iSeries Lunghezza).

🛡 <mark>-</mark> Sessione A - [24 x 80]			_ 8 ×
File Modifica Visualizza Comunicazioni Azioni Finestra ?			
🖻 🗈 😹 🛤 🛋 🝉 💩 🖉 🔍			
Gestione Riferimenti	campi Documenti		
CUD Modello CUD 2005			
Modificare gli elementi desiderati o	immetterne uno nu	iovo e premere	Invio.
Stampa AS/400 Stampa PC			
<u>Prog. Pag. Rig.Pos.Lun. Rig.Pos.Lun.</u>	Descrizione		
	Testata		
	Codice Fiscale	(Azienda)	
<u>15 1 11 26 50 2 26 50</u>	Nominativo	(Azienda)	
	Comune	(Azienda)	
<u>25 1 13 32 2 3 36 2</u>	<u>Sigla Provincia</u>	(Azienda)	
	Cap	(Azienda)	
35 1 13 41 20 3 50 20	Indirizzo	(Azienda)	
40 1 15 8 20 4 1 20	Telefoni	(Azienda)	
45 1 15 38 35 4 41 35	<u>Indirizzo di post</u>	<u>a Elettronica</u>	(Azienda)
	Codice Fiscale	(Dipendente)	
55 1 17 26 24 5 26 24	Cognome (Dipender	nte)	
60 1 17 56 20 5 58 20	Nome (Dipendente)		
	Sesso		
	<u>Data di nascita</u>		
75 1 20 27 23 6 26 23	<u>Comune di nascita</u>	)	
			Segue
F6=Con	ferma	F12=	Precedente
M <u>A</u> a			06/008

(Fig.7 Lista con i campi del documento selezionato)



#### Formato Grafico CUD:

Una volta avviata la stampa i dati dei Cud verranno inseriti nei campi del Form sottostante

	CUD 2006 CERTIFICAZIO DEL D.P.R. 22	ONE DI CUI ALL'ART 2 LUGLIO 1998, N.	: 4, COMMI 6-ter e 6-qua 322 RELATIVA ALL'ANNO	ter 2005 <sub>EURO</sub> €
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO,	Codice fiscale	Denominazione		
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Comune Telefono, fax	Prov. 4	Cap Indirizzo Indirizzo di posta elettronica	
		_		
PARTE A DATI GENERALI DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE	Codice fiscale 1 Sesso Mo 61	Cognome 2 Comune (o Stato estero) di nasc	Nomo 3	Prov. nasc. (sigla) complementare 7 8
DELLE SOMME	DOMICIUO FISCALE A Comune 10	L 31/12/2005 O ALLA DATA DI CE	ESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PR	ECEDENTE rovincia (sigla) Codice comune 11 12
PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE	Redditi per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art.11 del TUIR 1	Redditi per l'quali è j sola dèduzione di coi a 2	possibile fruire della ll'art. Th <sub>x</sub> c. 1 del TUNR 3	giorni per i quali spettano le deduzioni i all'ant. 11 commi 2 e 3 del TUIR ndente Pensione 4
della dichiarazione dei redditi	Riterute Irpef	Addizionale reg	jionale all'Imper Add	dizionale comunale all'Irpef
	8 Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	9 Secondo o unico accomto	Irpef trattenuto nell'anno	Acconti sospesi
	Credito Irpef non rimborsato	12 Credito di addizionale region	nale all'Irpef non rimborsato 16	izionale comunale all'Irpef non rimborsato
ALTRI DATI	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) 17	Deduzione per coniuge e familiari a carico etr 12, cc. 1 e 2 del TUIR)	Imponibile IRPEF	Imposta lorda 20
	Detrazioni per ofieri le i 21 22	Credito d'imposta per mposte pagate all'estero	Totale cneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 26	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 27
	complementare eclipsi dai reddiit di cui ai punti 1 e 2 28 Contributi versati a enti e Pro	redditi di cui ai punti 1 e 2	T.F.R. destinato al fondo 30	Previdenza complementare per familiari a carico 31
	casse aventi esclusivamente sani fini assistenziali 33	tarie stipulate dal datore di lavoro 34	Applicazione Richiesta di non appli maggiore ritenuta deduzione di cui all'ar 35 36	t. 11 del TUIR particolari 37
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	INCAPIENZA IN SEDE DI CO	NGUAGIJO	REDDITI EROGATI DA A	ALTRI SOGGETTI
	Inpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 43 44	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 45 46	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2
COMPENSI RELATIVI AGILANNI PRECEDENTI	COMPENSI RELATIVI AGLI ANN	NI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSA	ZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichic	ırazione dei redditi)
	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire per delle detrazioni 57 58	Totale compensi arretrati i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese 60
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLIENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE	INDENNITÀ E SOM Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 68 69	ME SOGGETTE A TASSAZIONE SEP ipazioni erogati recedenti Ritenute operat 70	ARAIA (da non indicare nella dichiarazione de Ritenute operate le nell'anno 71	i redditi) Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 c.c. 72 %

pag. 1/4

(Fig.2 Form di stampa modello CUD)



#### **INSTALLAZIONE**

Nel cd di installazione ci sarà il setup della procedura e la cartella Program Files o Programmi in base alla lingua impostata nel vostro sistema operativo e se possedete in azienda uno dei prodotti iSeries (che a sua volta conterrà delle sottocartelle) da copiare direttamente dentro il vostro disco primario dove è installato il sistema operativo.

Dopo aver copiato la cartella sopra indicata lanciate il setup dal cd di installazione.

Infine dentro questo percorso "C:\Program Files\IBM\Trasfer\prog" o "C:\Programmi\IBM\Trasfer\prog" (sempre se C: è il vostro disco primario) trovate lo Startup dove andrà inserito l'indirizzo IP locale, nel caso in cui avete uno dei prodotti iSeries, o il nostro indirizzo IP per collegarvi direttamente come Client ed infine nell'ultimo riquadro impostare l'eventuale numero di indirizzi IP che dovranno utilizzare tale procedura.



### PREREQUISITI HARDWARE E SOFTWARE:

- 1. Sistema operativo Windows 2000 o superiore
- 2. Client Access versione 5.5 o superiore
- 3. Requisiti hardware richiesti, processare da 2,0 Ghrz o superiore ed almeno 512 mb di Memoria RAM.
- 4. La velocità del processo di stampa dipenderà dalla vostra configurazione hardware



# TABELLE

#### Tabella Menù

Codice	Descrizione	Note
RI00	Menu Generazione Stampa Modello CUD	

La descrizione dei menù si trova nel file kfmnu00f presente nella libreria del sistema informativo.

#### Tabella azioni

Codice	Descrizione	Menù di esecuzione
RI00	Gestione Parametri FTP	RI00 Menu Generazione Stampa Modello CUD
RI01	Stampa dei CUD	RI00 Menu Generazione Stampa Modello CUD
RI02	Tabella riferimenti campi documenti	RI00 Menu Generazione Stampa Modello CUD

La descrizione delle azioni si trova nel file kfazn00f presente nella libreria del sistema informativo.

Per tutte le azioni il "Gruppo dell'Azione" deve essere "RI"

#### Tabella Programmi

Nome	Azione	Formato video	Descrizione
UTIL12	RI00	UTIL120V	Gestione Parametri FTP
UTI12CL			Legge la descrizione del pgm Startup
CUD01		CUD0100V	Selezione e stampa dei CUD
CUD01CL	RI01		Selezione e stampa dei CUD
TRIF1	RI02	TRIF100V	Tabella riferimenti campi documenti
TRIF2		TRIF200V	Tabella riferimenti campi documenti (Ricerca)
PCEXC			Esegue script ftp
PRTEXC			Esegue funzioni sulle stampe in spool

#### Tabella Area Dati

Nome	Lunghezza	Тіро	Descrizione
UTI12D	66	*Char	Parametri FTP



#### Tabella Archivi usati

Nome Archivio	Note
STAMP198	Comodo per trasferimenti (CAMPO=198+1)
FTPCMD0F	Comandi Ftp
SPOOL00F	Comodo per lista stampe in spool
TBRIF00F	Tabella riferimenti campi documenti

# Tabella File Logici usati

Nome Archivio	Note	
TBIRF01L	Tabella riferimenti campi documenti	(Testata)
TBIRF02L	Tabella riferimenti campi documenti	(Dettaglio)
TBRIF03L	Tabella riferimenti campi documenti	(Dettaglio)

# Tabella Oggetti pc

Nome Archivio	Note
QPCOBJ	Oggetti PC

